

إنشاء مشاتل الخضر المحمية وإنتاج شتلات الخضر



إعداد

د. مسعد قطب حسانين

مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي

د. فاطمة سيد مرسي

باحث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي

د. إيهاب إبراهيم صادق

باحث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي

د. أسامة عبد المنعم الزيني

رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين

2013

المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة
مقدمة.....	
تعريف المشتل.....	
أهمية المشتل.....	
أهداف المشاتل والغرض من إنشائها.....	
شروط نجاح إنشاء المشتل	
أنواع المشاتل.....	
تعريف مشتل الخضر.....	
مميزات الزراعة في المشتل.....	
تقسيم محاصيل الخضر حسب مقدرتها علي تحمل الشتل.....	
العوامل المؤثرة علي نجاح عملية الشتل.....	
البيئات المستعملة في نمو وتكاثر النباتات بالمشتل.....	
التربة.....	
الرمل.....	
الدبال (البيت).....	
السفاجنم.....	
الفيرميكيوليت.....	
البيرليت.....	
الأوراق المتحللة.....	
فتات القلف و نشاره الخشب.....	
طرق إنتاج الشتلات.....	
أولاً: إنتاج الشتلات في المشاتل الحقلية.....	
استخدام الغطاء الحيوي لسطح التربة في إنتاج الشتلات.....	
ثانياً: إنتاج الشتلات تحت الأنفاق أو الصوب المتخصصة.....	

إنتاج الشتلات تحت الأنفاق.....	
إنتاج الشتلات باستخدام البيوت المحمية.....	
أهم أنواع الصوب المستخدمة في المشتل.....	
الصوب الخشبية.....	
الصوب البلاستيكية.....	
الصوب الزجاجية.....	
الصوب القماشية.....	
المراقد.....	
الشروط الواجب توافرها عند إنشاء المراقد.....	
المظلات.....	
المشتل المظلل.....	
استخدام قش الارز كصوبة مشتل.....	
إنتاج الشتلات داخل الصوب.....	
إعداد بيئة الزراعة.....	
عملية الكمر و التفريد.....	
الري والتسميد الورقي.....	
ثالثاً: إنتاج الشتلات في اوعية الزراعة.....	
شروط الأوعية النباتية الجيدة.....	
أنواع الاوعية.....	
الصناديق.....	
الأصص.....	
أواني البيت المضغوط.....	
مكعبات البيت المضغوط.....	
أقراص جيبي-٧.....	
عملية الاقلمة.....	

.....	تأثير عملية الأظلمة علي شتلات محاصيل الخضر
.....	المواصفات الواجب توافرها في شتلات الخضر
.....	العوامل التي تؤدي إلي نجاح الشتلات بالمشتل و بعد الشتل
.....	المراجع

تعتبر محاصيل الخضر لها دوراً هاماً في توفير الغذاء والأمن الغذائي، علاوة على ما لها من قيمة غذائية عالية لاحتواءها على العديد من الفيتامينات والبروتينات والمعادن والكربوهيدرات والألياف. ومع التزايد المستمر في تعداد السكان فقد انعكس ذلك على زيادة الاحتياج اليومي من الخضروات بصورة مطردة. من هنا تولدت الحاجة الملحة لتحقيق التنمية الشاملة والتوسع في إنتاج الخضر، وذلك من أجل تحقيق مستويات عالية من الإنتاج والإنتاجية والجودة للمحاصيل المنتجة، فكان لابد من الاعتماد على الهجن والأصناف وتحسين تكنولوجيا ونظم الإنتاج.

ويمثل قطاع المشاتل واحد من أهم العوامل الاقتصادية في منظومة زراعة الخضر في مصر والعالم. و يمكن إعزاء ذلك لارتفاع ثمن التقاوي المنزرعة، حيث تستورد بذور هجن الخضر التي تزرع تحت نظم الزراعة الحديثة من الخارج ومعظمها عبارة عن هجن عالية الإنتاج، وبالطبع فإن تكلفة استيراد هذه الأصناف مرتفعة جداً ولذلك لابد من الاهتمام بزراعة البذور في المشتل والاهتمام بطريقة إنتاج الشتلات حتى نضمن الحصول على شتلة قوية جيدة وخالية من الأمراض والمشاكل المورفولوجية وسوف ينعكس ذلك ايجابيا على الكفاءة الانتاجية.

ومن هنا سنتناول هذه النشرة بشيء من التفصيل إنتاج شتلات الخضر تحت الظروف المصرية..... والله ولي التوفيق

تعريف المشتل:

المشتل هو مهد البذور التي تقضي فيه البادرات فترة حياتها الأولى ومن ثم تنقل إلى الحقل المستديم بعد فترة من الزمن تختلف على حسب عروة الزراعة ونوع الشتلات سواء كانت شتلات خضر، فاكهة، زينة، أسيجة نباتية، متسلقات، النباتات العشبية المزهرة، أشجار خشبية، حيث تزرع البذور أو عقل بعض الأصناف بغرض إنتاج الشتلات.

أهمية المشتل:

تكمن أهمية المشتل في كونه مكان تربية و حضارة الشتلات والتي تعد الركيزة الأساسية لإنتاج نباتات جيدة. فالمشتل هو المكان الذي تزرع فيه بذور هذه النباتات أو أصولها وأجزائها النباتية المستخدمة للتكاثر ويجري لها الرعاية اللازمة وعمليات التربية أو التطعيم حتي يشتد عودها وتصبح صالحة لزراعتها في المكان المستديم.

أهداف المشاتل والغرض من إنشائها:

1. توفير الظروف البيئية الملائمة لإكثار الشتلات بالبذور أو الأجزاء الخضرية.
2. الحصول على نباتات قوية سليمة متجانسة لتعظيم الإنتاجية للمحصول القابل للتسويق
3. إنتاج الشتلات الجيدة من الأصناف ذات القيمة التسويقية المرتفعة.
4. إعطاء العناية بدرجة مناسبة بالنباتات التي تمثل الأمهات عالية الإنتاج بحيث تكون قوية خالية من الأمراض والحشرات لتمثل الأساس الأول في إنتشار الأنواع وحفظها والتوسع في زراعتها.
5. أنتاج الشتلات بأعداد كبيرة بحيث يمكن تغطية إحتياجات التوسع الأفقي في مناطق الإصلاح الجديدة.

شروط نجاح إنشاء المشتل:

- أولاً: الإختيار الجيد لموقع المشتل و يتضمن ذلك إستيفاءه للشروط الآتية:
- ان يتمتع الموقع بتربة جيدة و التي قد تكون خفيفة أو متوسطة وخالية من الأملاح الضارة وجيدة الصرف.
 - توافر مصدر دائم جيد لمياه الري الجيدة.
 - الحماية من هبوب الرياح القوية او العواصف.
 - البعد عن الأماكن الموبوءة بالأمراض والمصابة بالحشرات والحشائش وذلك لعدم انتقال العدوى منها إلى المشتل.

ثانياً: التخطيط و التصميم الجيد لأرض المشتل و ذلك بحيث تناسب مساحة الأرض مع الغرض من إنشاء المشتل وأهدافه ويكون المخطط يحتوي المنشآت المقامة على المشتل من طرق وممرات وصوب وحقل مكشوف ومراقد الاكثار واماكن اقلمة الشتلات.

ثالثاً: توفر الأيدي العاملة المدربة علي العمليات المختلفة مثل زراعة البذرة والشتلات وعمل العقل والسرطنة والتطعيم ... الخ وأن تتوفر الخبرة الفنية للمشرف علي المشتل .

رابعاً: اختيار المصادر الموثوق بها لتوفير بذور الخضر لإنتاج شتلاتها.
خامساً: عدم المغالاة في الكسب والعمل علي اكتساب ثقة العملاء.

أنواع المشاتل:

يختلف الزراعيين في وجهات نظرهم من حيث تقسيم المشاتل وتحديد أنواعها ونستعرض هذا التقسيم من حيث التخصص والمحاصيل الزراعية التي تنتجها:



١. مشتل الخضر: وهو متخصص لإنتاج وإكثار شتلات الخضر (الخيار - الفلفل - الطماطم - الكنتالوبالخ).



٢. مشتل الفاكهة: وهو متخصص لإنتاج وإكثار شتلات الفاكهة (التفاح - العنب - الخوخ - الكمثرى - الفراولة - الموالح - البرتقال - المانجوالخ).



٣. مشتل الزينة: وهو متخصص لإنتاج وإكثار نباتات الزينة والزهور المختلفة (اليوانسيانا - الياسمين - النخيل الملوكي - ست الحسن - ياسمين زفر - بزر ميا - البوتس - فوجير - البفسجالخ).



٤. مشتل الغابات: وهو متخصص لإنتاج وإكثار شتلات أشجار الغابات والأشجار المستخدمة في تشجير الشوارع والحدائق والمنتزهات العامة أو كأحزمة خضراء حول المدن (السرو – الصنوبريات – الكافور – الأكسيا – الكازورينا – البامبو – الجاتروفا – الحور.....الخ).

تعريف مشتل الخضر:

مشتل الخضر هو المكان المخصص لإكثار وتربية نوع واحد أو أكثر من نبات الخضر سواء بذرياً مثل (الخيار، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الكرنب، القرنبيط، الخس، البصل، الكرات أبو شوشة، الكرفس، الأسبرجس.....الخ)، أو خضرياً (الفراولة، الخرشوف).

مميزات الزراعة في المشتل:

١. خفض تكاليف الإنتاج حيث يتم توفير الأرض لزراعة محصول آخر بينما الشتلات تنمو في مكان آخر محدود.
٢. الزراعة المباشرة للبذور تعرضها للصقيع أما في المشتل فتكون محمية من هذه الأضرار.
٣. توفير في كمية التقاوي حيث أن الزراعة المباشرة بالبذرة تستهلك كمية أعلى من البذور.
٤. إمكانية زراعة النباتات التي تحتاج لموسم نمو طويل ودافئ عندما تكون فترة الدفء قصيرة وذلك ببقاء النباتات بالمشتل مدة أطول مع تدفئة المشتل.
٥. الإنتاج المبكر للخضر وذلك بإنتاج شتلات محاصيل الخضر الصيفية مبكراً في أماكن مدفأة ثم زراعتها في الحقل المستديم.
٦. سهولة خدمة الشتلات في المشتل مقارنة بالأرض المستديمة.
٧. إمكانية انتقاء الشتلات القوية والمتجانسة في الحجم واستبعاد الشتلات الضعيفة والغريبة مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المحصول.

تقسيم محاصيل الخضر حسب قدرتها على تحمل الشتل:

هناك إمكانية لشتل جميع محاصيل الخضر إلا أن القدرة على تحمل الشتل وإستئناف النمو وخاصة للمجموع الجذري:

١. محاصيل سهلة الشتل وهي المجموعة التي تستعيد نموها بسهولة بعد شتلها مثل الطماطم، الخس، الكرنب، القرنبيط.
٢. محاصيل تحتاج عناية خاصة، وهي المجموعة التي تحتاج إلى محافظة على جذورها أثناء النقل مثل: الكرفس، الباذنجان، الفلفل، البصل.
٣. محاصيل لا ينجح شتلها وهي المحاصيل التي لا تتحمل جذورها النقل مثل، اللوبيا، الفاصوليا، البسلة، الفلفل الرومي، الخيار، الشمام، الكوسة، البطيخ، الباميه، اللفت، الفجل.

العوامل المؤثرة على نجاح عملية الشتل:

١. عمر النبات: هناك علاقة عكسية بين عمر الشتلة و قدرتها علي استرجاع نموها. في حالة الشتلة كبيرة العمر تقل قدرتها علي تعويض المفقود من مجموعها الجذري و بالتالي تقل قدرتها علي امتصاص الماء.

٢. سرعة تجديد الجذور: كلما زادت سرعة النباتات في تعويض الجذور بعد عملية الشتل كلما كان شتلها أكثر نجاحاً وذلك لسرعة امتصاص النبات للماء بالعناصر ومحافظة على نشاطها الحيوي.

البيئات المستعملة في نمو وتكاثر النباتات بالمشتل:

هناك الكثير من انواع البيئات والتي قد تستخدم مفردة او علي هيئة مخاليط التي يمكن استخدامها في إكثار و نمو الشتلات. وهناك شروط عامة لابد من توافرها في هذه البيئات وهي كما يلي:

- ١- أن تكون البيئة متماسكة بحيث توفر الثبات للبذرة او العقلة بعد زراعتها، كما يجب ألا يتغير حجم البيئة كثيراً عند الجفاف.
- ٢- تجانس البيئة وسهولة خلطها بباقي المكونات.
- ٣- ان تكون البيئة ثابتة كيميائياً لا تتأثر بالبخر أو بالمطهرات الكيميائية.
- ٤- قدرة البيئة على الاحتفاظ بالرطوبة بدرجة كافية.
- ٥- ان تكون البيئة جيدة الصرف و التهوية.
- ٦- خلو البيئة من بذور الأعشاب والحشائش و الأمراض.
- ٧- قدرة البيئة على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية.
- ٨- ان تكون البيئة خفيفة الوزن ومنخفضة التكاليف.

ومن امثلة البيئات التي يمكن استخدامها لإنتاج شتلات الخضر.

١. التربة: وأنسب أنواع التربة التي ينصح باستعمالها لهذا الغرض هي التربة الصفراء المتوسطة.



٢. الرمل: وهو عبارة عن حبيبات صغيرة ، قطرها يختلف من ٠,٠٥ - ٢,٠٠ مم، تكونت نتيجة لتحلل الصخور المختلفة بواسطة عوامل التعرية ، والتركيب المعدني لهذه الحبيبات يتوقف على نوع الصخر ، وعموماً يستعمل الرمل الناتج من صخور الكوارتز في أغراض التكاثف.



٣. الدبال (البيت) Peat: ويتكون من بقايا النباتات المائية ونباتات المستنقعات وقدرة البيت على حفظ الماء كبيرة كما يحتوى على آزوت بنسبة ١% أو أكثر قليلاً، أما محتوياته من الفسفور والبوتاسيوم فهي منخفضة، وعند استعمال البيت موس في مخاليط البيئة فإنه يجب ان يفرد أولاً ويبلل بالماء قبل إضافته إلى المخلوط . ومن خصائصه:

- قدرته الكبيرة علي امتصاص الماء تبلغ تقريباً ٨ أمثال وزنه بعد التشبع وصرف الماء الزائد.
- يتميز بانخفاض درجة الحموضة له.
- نسبة لمادة العضوية به مرتفعة حوالي ٩٤ – ٩٩%.
- يعتبر البيت موس عالي المسامية (٩٥ – ٩٨)%.



٤. السفاجنم Sphagnum: والسفاجنم التجارى يكون عبارة عن البقايا غير المتندرتة لنبات المستنقعات الحامضية ويمتاز بأنه خالى نسبيا من الكائنات الضارة وخفيف الوزن وقدرته على الاحتفاظ بالماء كبيرة.



٥. الفيرميكيوليت Vermiculite: يتكون من إحدى أملاح الميكا ويتمدد بدرجة ملحوظة بالحرارة وتركيبه الكيماوى عبارة عن سيليكات الماغنسيوم والألومنيوم والحديد اللامائية . وهو خفيف الوزن جدا يمتص كميات كبيرة من الماء. ومن خصائصه:

- له قدرة كبيرة على الاحتفاظ بالماء.
- يوجد بها عنصري الماغنسيوم والبوتاسيوم في صورة ميسرة يمكن للنباتات امتصاصها والاستفادة منها.
- وقد لوحظ أن الفيرموكيوليت مادة ماصة للماء وبالتالي يظل مبتلاً معظم الوقت، لذلك يفضل خلطه بمادة أخرى للتقليل من حالة الابتلال الدائمة بالتالي تظل رطوبة وسط الزراعة ملائم لنمو النباتات.

٦. البيرلايت Prelate : عبارة عن حبيبات بيضاء صغيرة قطرها من ١ إلى ٥ ملم ناتجة عن تسخين



صخور بركانية سليكونيه و نتيجة هذا التسخين من (٩٠٠ إلى ١٠٠٠) درجة مئوية يزداد حجم الحبيبات من ٤ إلى ٢٠ مرة من حجمها الأصلي ، و ينتج عن هذا التسخين فجوات هوائية لا تحصى تمتص الماء بنسبة ٤٣٠% لتجعله في متناول جذور النبات حين الحاجة.

- مادة ثابتة التركيب من الناحية الفيزيائية، وليس لها القدرة على التبادل الكاتيوني.
- مادة خفيفة الوزن.
- سهولة الصرف مع الاحتفاظ بالماء بصورة جيدة، ومن المفضل أن يتم الري على عدة مرات في اليوم الواحد وذلك من أجل ضمان استيفاء حاجة النبات من المياه والعناصر الغذائية.
- بيئة جيدة التهوية.
- حبيبات البيرلايت تتميز بوجود الخاصة الشعرية مما يسهل من استخدامها كبيئة تروى بطريقة الري تحت السطحي.
- ويستخدم البيرلايت على مستوى واسع في الزراعة، حيث يستخدم بصورة منفردة ويعطي نتائج جيدة أو يدخل في عمل خلطات مع بيئات أخرى كالبيت موس وذلك لزراعة العديد من محاصيل الخضر، الشتلات، زهور القطف، ونباتات التزيين الداخلي.

٧. الأوراق المتحللة Leaf mold : تستعمل أحيانا أوراق بعض الأشجار الخشبية في تحضير هذه البيئة حيث تخلط مع طبقات رقيقة من التربة المضاف إليها بعض الأسمدة الأزوتية المعدنية مثل سلفات النشادر ويبلل هذا المخلوط جيدا بالماء حتى يتحلل.



٨. فتات القلف ونشارة وقشور الخشب : ويمكن استعمال هذه المواد في تحضير بيئات التربة ، ومن عيوب هذه المواد أن سرعة تحللها يكون بطيئا إذا قورنت ببعض المواد الأخرى مثل البيت موسى.



ويوضح الجدول التالي بعض خصائص تلك البيئات المستخدمة:

البيئة	للماء %	للهاواء %
الرمال	٣٥	٥
التربة الخفيفة	٤٠	٧
البيت موسى	٧٧	٨
الفيرميكيوليت	٥٤	٢٠
البيرليت	٣٨	٢٥

طرق إنتاج الشتلات:

هناك العديد من الطرق و الوسائل المختلفة المتبعة لإنتاج شتلات الخضر و هي:

١. إنتاج الشتلات في المشاتل الحقلية.
٢. إنتاج الشتلات تحت الأنفاق أو الصوب المتخصصة.

٣. إنتاج الشتلات في أوعية الزراعة.

وبالرغم من إختلاف هذه الطرق إلا انه هناك بعض من الامور العامة والتي يجب مراعاتها عند إنتاج الشتلات اي ما كانت الوسيلة المستخدمة.

أمور تتعلق بالبذرة:

الحصول علي البذور من مصدر موثوق به حيث انه من المعروف أن البذرة هي وسيلة الأكثر المستخدمة هنا وهي الحاملة للتركيب الوراثي وهي النواة والأساس الذي نبدأ به.



إذن لابد عند شراء البذور وقبل الزراعة عمل الآتي:

١. التأكد من نقاوة البذور وخلوها من الشوائب وبذور الحشائش.
٢. التأكد من نسبة الإنبات بعمل اختبار للإنبات .
٣. التأكد من حيوية البذور عن طريق اختبار الإنبات.

تخزين البذور:

عادة ما تخزن البذور لفترات متباينة بعد الحصاد وتعتمد حيوية البذرة في نهاية التخزين علي حيويتها عند الحصاد، ويعتمد معدل التدهور علي نوع البذور وطريقة وظروف تخزين نفسها وأهمها درجة الحرارة والرطوبة النسبية ونسبة الرطوبة داخل البذرة نفسها وتؤدي الحرارة المنخفضة إلي أطالة فترة التخزين وتقلل من الأثر الضار لزيادة الرطوبة وكل إنخفاض مقداره ٥م في المدي بين ٤٥م وحتى ٠م سيؤدي إلي مضاعفة فترة التخزين.

أولاً: إنتاج الشتلات في المشاتل الحقلية:

تعد المشاتل الحقلية من أكثر الطرق شيوعاً لإنتاج شتلات الخضر تحت الظروف المحلية و ذلك لسهولة الإعداد و الإنتاج بإستخدام هذه الطريقة، و يتم ذلك بحجز جزء من الارض المستديمة مع مراعاة ما سبق ذكره من شروط واجبة في التربة بشكل خاص والمشتل بشكل عام. وهنا يجب ان نذكر انه عند استخدام هذه الطريقة فإنه ليست كل الشتلات صالحة للمشتل علاوة علي تباين صفات الجودة بين الشتلات المنتجة.

في المشاتل الحقلية غالباً ما تتم الزراعة نثراً ثم تغطي البذور بالتراب أو بخرشة سطح التربة ومن الصعوبة البالغة أن تكون عملية النثر متجانسة كما أن عمليات الخدمة بعد ذلك ستكون صعبة أيضاً ويمكن تحسين ذلك عن طريق زراعة البذرة في خطوط يدوياً أو باستخدام البذارة ويجب أن لاتقل المسافة بين هذه السطور عن ١٥ سم. ويجب إزالة النباتات الزائدة بعد الإنبات والعناية بالري والتغذية ومقاومة الحشائش بطريقة دورية. هذا وتقسم زراعة المشتل الحقلية إلي ثلاثة طرق هي كالتالي:

١. الزراعة في أحواض/سطور

٢. الزراعة علي خطوط

٣. الزراعة علي مصاطب

استخدام الغطاء الحيوي لسطح التربة في إنتاج الشتلات:

وتعد هذه الطريقة من أحدث الطرق التي إستنتجتها الدراسات والبحوث التطبيقية في إنتاج الشتلات للنباتات التي تتكاثر جنسياً (البذرة)، حيث في هذه الطريقة يتم تعظيم الاستفادة من المخلف النباتي علي قدر المستطاع في الإنتاج النباتي حيث يمثل هذا المخلف ثروة إذا احسن استخدامه علاوة علي خفض تكاليف إنتاج الشتلات باستخدام الغطاء البلاستيكي لسطح التربة وتتمحور مميزات الغطاء الحيوي لسطح التربة في النقاط التالية:

- حماية سطح التربة من الإنجراف بفعل الرياح.
- الحفاظ علي رطوبة التربة.
- الحفاظ علي درجة حرارة التربة.
- إنخفاض التكاليف مقارنة بالأغطية البلاستيكية.
- زيادة المادة العضوية بالتربة في الموسم التالي.

وفي هذه الطريقة تتبع الخطوات التالية:


١. تنظيف التربة والتخلص من بقايا الزراعات السابقة.
٢. اجراء عملية الحرث بعمق ٢٠ – ٢٥سم (منطقة انتشار جذور الشتلات) مع تكسير القلاقل والتنعيم.
٣. إضافة الأسمدة العضوية والكيماوية للتربة.
٤. أقامة المصاطب بحيث يكون طولها ٣م وارتفاعها ١٥ – ٢٠سم، مع عمل مشايات بعرض ٣٠ – ٤٥سم بين المصاطب.
٥. أو يتم عمل أحواض كبيرة ومرتفعة عن سطح التربة ١٥ – ٢٠سم ثم تقسم هذه الأحواض إلي خطوط.
٦. تركيب شبكة الري في حالة الري بالتنقيط.
٧. نثر البذور في خطوط علي جوانب المصاطب أو الخطوط.
٨. تغطية سطح التربة بالمخلف النباتي والذي يتمثل في قش الأرز أو القمح.
٩. رفع الغطاء الحيوي بعد وصول الشتلة إلي الحجم المناسب أو قبل النقل بفترة مناسبة.



ثانياً: إنتاج الشتلات تحت الأنفاق أو الصوب المتخصصة.

١. إنتاج الشتلات تحت الأنفاق:

تتبع هذه الطريقة لحماية الشتلات من البرودة خاصة أثناء الليل. ويتم ذلك بحفر خندق حول الأحواض أو الخطوط بعمق ٣٠ سم ويوضع وتد من الخشب في أول الحوض وآخره على بعد حوالي ١٠٠م، ثم تثبت الأقواس السلكية المكونة لهيكل النفق على هيئة نصف دائرة على مسافات ١ م حتى لا يهبط الغطاء البلاستيكي (البولي إيثيلين بسمك ٤٠ – ٥٠ ميكرون. ويتراوح عرض النفق بين ٦٠ – ٨٠ سم وبارتفاع يصل إلى ٥٠ سم. ثم يثبت الغطاء جيداً من الأطراف لمنع أقتلاعه بواسطة الرياح القوية. هذا ويجب رفع الغطاء في الأوقات الدافئة وتغطيته أثناء الليل كما يجب متابعة الشتلات داخل الغطاء من الأمراض وذلك نتيجة لزيادة الرطوبة وايضاً الحشرات. أما بالنسبة للحرارة العالية العادية فإنه يستبدل الغطاء البلاستيكي بشباك التظليل البلاستيكية لحماية الشتلات من حرارة الشمس المباشرة مع مراعاة عدم رفع الأغطية طوال فترة نمو الشتلات لحمايتها من الإصابة بالذبابة البيضاء وعدم تشقق التربة واحتفاظها بالرطوبة المناسبة.



ومن عيوب تلك الطريقة هو صعوبة إزالة الحشائش .

٢. إنتاج الشتلات باستخدام البيوت المحمية:

هناك العديد من البيوت المحمية (الصوب) التي تستخدم لإنتاج الشتلات على المستوى التجاري. وهي تختلف فيما بينها على حسب مواد التغطية والهياكل والمواصفات والمعدات. ويعتمد اختيار نوع مادة الغطاء على الظروف المناخية السائدة واحتياجات الإنتاج... الخ حيث تتراوح بين وسيلة بسيطة للغاية لتكوين مناخ مثالي لإنتاج الشتلات إلى هياكل معقدة لمواجهة الظروف المناخية غير الملائمة.

وهناك شروط عامة لإقامة البيوت المحمية علي اختلاف انواعها و فيما يلي نذكر هذه الشروط:

١. إتجاهها من الشرق للغرب لتعرضها للشمس والهواء.
٢. جوانبها مستقيمة و تختلف كسوتها تبعاً للغرض من الانتاج و الامكانيات الاقتصادية.
٣. إرتفاعها ٣ _ ٥م مع وجود الوسائل الكافية للتهوية و التدفئة عند الاحتياج.
٤. السقف جمالون أو نصف جمالون وقد يكون علي هيئة ارش او قبة.
٥. في حالة الصوب الخشبية يكون السقف مبطن بشرائح مزدوجة من الخشب البغدادي لتوفير جو نصف مظل وبراى أن يكون البعد بين الشرائح ٤سم للسماح للضوء بالنفاذ.
٦. بالنسبة للصوب الزجاجية يكون السقف زجاجي جمالوني مائل بزاوية ٣٠° لدخول أكبر كمية من ضوء الشمس ولتقليل نسبة الحرارة على البيت.
٧. بالنسبة للصوب القماشية يمكن تغطية السقف فقط أو السقف والجوانب معاً.

الأهداف التي تستخدم من أجلها الصوب لإنتاج الشتلات:


- توفير الاحتياجات المناخية اللازمة لنمو البادرات والشتلات.
- توفير بيئة مناسبة لإجراء عمليات التكاثر والتفريد والتدوير والترقيد.
- حماية النباتات من الظروف الجوية غير المناسبة .
- المحافظة على الشتلات من التلف أو التعرض للجفاف حتى وصولها لموقع زراعتها.
- زيادة الإهتمام بالنباتات النادرة والتي تحتاج لرعاية خاصة.

أهم أنواع الصوب المستخدمة في المشتل:

الصوب الخشبية:

حيث تستخدم الصوبة الخشبية في الأغراض الآتية:

- إكثار النباتات (زراعة البذور والعقل).
- إجراء العمليات الفنية للنباتات (تفريد، تدوير، ترقيد، تطعيم).
- تربية الشتلات الصغيرة والرهيفة ومساعدتها على النمو.
- الحماية من العوامل الجوية والجفاف.
- أقلمة النباتات عند نقلها من الصوب الزجاجية وقبل نقلها للمكان المستديم.
- الإحتفاظ بنباتات معينة لفترة طويلة تحت ظروف نصف مظلة مثل أشجار النخيل وأشباه النخيل.



الصوب البلاستيكية:

البيوت المحمية البلاستيكية من أكثر أنواع الصوب إنتشارا وتستخدم كبديل للبيوت الزجاجية ، وذلك لتمييزها بخفة الوزن ورخص الثمن وقلة تكاليف الإنشاء. وهناك ثلاث أنواع رئيسية من البلاستيك المستخدم في تغطية هذه البيوت وهي البولي ايثيلين والفيبر جلاس والبولي فينيل كلورايد. وهي تستخدم في الإغراض الآتية:

- توفير الحماية من الظروف البيئية غير الملائمة.

- زراعة وإكثار البذور والأجزاء النباتية التي تحتاج درجات حرارة محددة ومستوى معين من الرطوبة.
- بديل ممتاز للصوب الزجاجية وذلك لإنخفاض تكاليف إنشائها.
- إنتاج المحاصيل عالية القيمة في غير مواعيد زراعتها.
- نمو الشتلات وتربيتها إلى حجم معين قبل نقلها للمكان المستديم أو تسويقها.



الصوب الزجاجية:

وهي من أكثر أنواع الصوب تكلفة وهي متنوعة في أحجامها وأشكالها تبعاً للغرض المستخدمة فيه، وفي الوقت الحالي أصبح استخدامها محدوداً ، وهي تستخدم في الأغراض التالية:

- حماية النباتات الرقيقة من الحرارة المرتفعة او المنخفضة.
- تربية وإكثار نباتات المناطق الحارة والباردة.
- توفر بها إحتياجات النباتات ذات التربية الخاصة التي تحتاج لحرارة ورطوبة وضوء وتهوية بدرجات معينة.
- زراعة النباتات في غير المواعيد التقليدية بتوفير ظروفها المناسبة للإنبات ونمو الجذور والبراعم.
- إجراء الأبحاث الزراعية المتعلقة بعوامل المناخ.



الصوب القماشية:

تستخدم الصوب القماشية عادة لتوفير ظروف مناخية و بيئية خاصة. إلا ان اهم الاهداف التي يتم من اجلها إنشاء هذه البيوت ما يلي:

- الحماية من الرياح والأمطار.
- تخفيض كلاً من شدة الإضاءة والكثافة الضوئية و يستفاد من ذلك بشكل خاص عند إنتاج بعض نباتات الزينة مثل القرنفل والكريزانثيمم والأستر.
- تقليل درجة الحرارة مع رفع نسبة الرطوبة النسبية.
- إجراء عمليات التلقيح أو التهجينات المطلوبة لبعض النباتات بعيداً عن تأثير الحشرات والرياح.




المراقد:

وتستخدم هذه المراقد في الأغراض الآتية:

- زراعة البذور والعقل مبكراً عن مواعيد زراعتها في الحقل والمساعدة في سرعة إنباتها وتجزيرها.
- الحماية من العوامل الجوية غير المناسبة مثل برودة الشتاء وشدة الرياح والأمطار الغزيرة.
- أقلمة النباتات عند نقلها من الصوبة الزجاجية لزراعتها في الحقل.
- تعريض النباتات لضوء الشمس لضمان قوة النمو وجودته.

الشروط الواجب توفرها عند إنشاء المراقد:

١. ان يكون إتجاه إقامتها من الشرق إلى الغرب ويفضل ان يكون في جنوب المباني المحيطة.
٢. أن لا تقام مفردة ولكن في وحدات متجاورة أبعادها ١٢٠ × ١٨٠ سم .
٣. ارتفاع الجانب الخلفي عن الجانب الامامي بمقدار ٢٥سم و ذلك بهدف لتعريضها لضوء الشمس وعدم إنكسار ظل الجدران عليها.
٤. أن يكون سطحها العلوي المائل عبارة عن غطاء مكون من إطار خشبي مفصلي متحرك لتسهيل الفتح والغلق حسب الحاجة يثبت عليه ألواح زجاجية. ويتم رفع الغطاء بعد نمو البادرات قليلاً للسماح بالتهوية ولخفض نسبة الرطوبة فيها ولتخفيض درجة الحرارة وخاصة أثناء الأيام المشمسة.



المظلات:

المظلة هي التعريشة وفيها يكون الهيكل عبارة عن مجموعة من القوائم الخشبية وتكون جوانبها غير مغطاه أما السقف فيغطي بالخشب أو الجريد أو البوص. ومن اهم مميزاتها انه يمكن إقامتها في أى مكان كذلك نقلها من مكان إلى آخر وتستعمل لنفس الغرض الذى تستعمل من أجله الصوب الخشبية. وتستعمل بكثرة فى أغراض التربية فى النباتات العشبية كالفراولة وغيرها.

المشتل المظلل:

يعتبر المشتل المظلل من الطرق الحديثة التي يتم استخدامها لإنتاج الشتلات بمختلف أنواعها (خضر، فاكهة، زينة) وطرق تكاثرها (جنسي، خضر). وهو شبيهة بالبيت المحمي ولكن يكمن الاختلاف في كونه يأخذ شكل المساحة المتاحة لعمل المشتل (يفضل أن تكون مساحته لا تزيد عن ٢٠م × ١٠م) وفيه تستخدم مواسير من الحديد المجلفن بارتفاع ٢,٥م – ٣,٥م حيث يتم تثبيت تلك المواسير عن طريق عمل حفر في التربة ثم صب خليط الخرسانة علي أن تكون المسافة بين الحفر لتثبيت المواسير لا تقل عن ٢م ولا تزيد عن ٤م. ويتم عمل ثقوب في الطرف العلوي من المواسير وذلك لتكوين سلك شد لتدعيم الهيكل المعدني وكذلك لتدعيم وسهولة فرد وتثبيت الغطاء المستخدم. ويغطي سطح المشتل باستخدام شبك التظليل (السيران) بنسبة ٥٠% تظليل باللون المتاح في منطقة الإنشاء، في حين تغطي الجوانب الأربع للمشتل باستخدام شبك مانعة الحشرات ذات اللون الأبيض. وتوضح الصور التالية خطوات إنشاء المشتل كما يلي:



٢- عمل الحفر



١- إختيار الموقع



٣- تثبيت المواسير بالخراسانة



٤- تدعيم الهيكل المعدني و شد السلك ٥- الهيكل المعدني بعد الإنتهاء من تركيبه



٦- تغطية سطح وجوانب الهيكل المعدني بالسيران

ثم تقام المصاطب بداخل الهيكل ويتم الزراعة علي المصاطب مباشرة او داخل صواني الشتل مع مرعاة وضعها مرتفعة عن سطح الارض حتي لا تنفذ جذور الشتلات من ثقبو الصواني الي سطح التربة مما يعرض تلك الجذور للقطع عند نقل الشتلات.

استخدام قش الأرز كصوبة مشتل:

يتم استخدام بالات قش الأرز لبناء هيكل المهد حيث انه يقوم بتوفير العزل الحراري لصواني البذور عن الجو الخارجي. علاوة علي تدفئة الصواني من خلال الحرارة المنطلقة من قش الارز اثناء عملية تحلل القش.



إنتاج الشتلات داخل الصوب:

وهي من أفضل طرق إنتاج الشتلات سواء للحقل المكشوف أو الزراعات المحمية علي حد سواء. و يعود ذلك إلي العديد من الاسباب نتعرض لها فيما يلي:

- تكون فرصة نجاح إنبات البذرة في المشتل كبيرة مما يؤدي إلى الاقتصاد في التقاوي وخاصة عند استخدام الأصناف الهجين.
- سهولة حماية النباتات من الظروف الجوية غير المناسبة.
- سهولة عمليات خدمة الشتلات.
- سهولة استبعاد الشتلات المصابة وزيادة كفاءة برامج مكافحة الآفات في المشتل.
- الاقتصاد في الوقت عن طريق إمكانية إجراء عمليات الخدمة اللازمة للأرض المستديمة أثناء فترة إنتاج الشتلة.
- إنتاج الشتلات مبكراً عن طريق حمايتها من الظروف الجوية الغير مناسبة.
- إنتاج شتلات ذات جودة عالية مما ينعكس على المحصول.
- توفير كميات المياه اللازمة للرى.

ويتم فيها مراعاة الخطوات الآتية:

١. عمليات النظافة وتشمل ما يلي:
 - التخلص من الحشائش والمخلفات النباتية سواء داخل الصوبة أو حولها وذلك لتفادي إنتقال الإصابات الحشرية أو المرضية الكامنة في هذه المخلفات.
 - تغطية أرضية الصوبة بالخراسان وفي حال تعذر ذلك فإنه يوصي بإجراء عملية الحرث و التزحيف لأرضية الصوبة.
 - تعقيم الهيكل المعدني للصوبة باستخدام أحد المبيدات الموصي بها و ذلك للتخلص من اي أطوار حشرية كامنة بالهيكل.
٢. إقامة حوامل الصواني: ويراعي فيها ان تكون تكون مرتفعة عن سطح الأرض بحوالي ٧٠ - ٨٠ سم من سطح الأرض و توزع بحيث تسمح بسهولة الحركة و مرور العمال فيما بينها. ويفضل إقامة هذه الحوامل للعديد من الاسباب منها:

- وجود البذور والبادرات بعيداً عن القوارض والحيوانات الزاحفة.
- منع خروج الجذور من الثقوب السفلي لعيون الصواني وعدم ملامستها للتربة فلا تصاب بأمراض التربة كما لا تنتقطع الجذور أثناء رفع الصواني من الأرض.
- منع تلوث بيئة الصواني بمسببات الأمراض التي توجد بالتربة.
- سهولة التعامل مع الشتلات من حيث الري ورش المبيدات. ويفضل تصنيع حوامل الصواني من مواسير معدنية من نوع غير قابل للصدأ . وفى حالة عدم وجود امكانيات يتم رفع الصواني بعيدة عن الأرض على بلوكات من الطوب.




٣. صواني الزراعة: عادة ما تكون هذه الصواني مصنوعة من مادة الفوم المضغوط او البلاستيك وأبعادها عادة ما تكون 40 سم عرض $\times$ ٦٧ سم طول $\times$ ٦ سم سمك ومقسمة إلى عيون مقاس ٤ سم $\times$ ٤ سم من أعلى وعدد العيون ٨٤ عينا (٧ $\times$ ١٢ عينا)، وتصلح هذه الصواني لزراعة كل من الفلفل والطماطم والخيار والكتنالوب.





Nursery Tray



مميزات صواني الشتل:

- تكرار استخدامها لأكثر من مرة ولعدة سنوات.
- سهولة النقل والتخزين والتداول والتنظيف.
- سهولة ملئها ببيئة الزراعة.
- خفة الوزن وتنوع الاقطار الاحجام.
- سرعة نمو الشتلات بها.
- ترفع من القدرة علي الاستغلال الأمثل لمساحة الصوب.
- تقليل فرص حدوث إصابة وانتشار الأمراض.
- سهولة الشتل بعد ذلك سواء يدوياً أو بالميكنة.

تجهيز الصواني:

عند الاستخدام لأول مرة فإنه يكفي بغسلها بالماء فقط، أما في حالة الصواني التي سبق استعمالها فتنبع الخطوات التالية،

- تزال الأتربة العالقة بالصواني وذلك باستعمال فرشاة ثم تغسل بالماء .
- يحضر محلول من الفورمالين ١٠% ويوضع هذا المحلول في برميل كبير .
- غمر الصواني في المحلول السابق تحضيره من الفورمالين وترفع مباشرة ثم تترك في الهواء الطلق حتى التأكد من زوال رائحة الفورمالين وفي العادة تكون الصواني صالحة للاستعمال بعد حوالي ٣ – ٤ أيام من الغمر في الفورمالين .

إعداد بيئة الزراعة:

تعتبر بيئة البيت موس والفيرموكيوليت هي البيئة الأكثر شيوعاً في الإستخدام كبيئة لإنتاج الشتلات مقارنة بأي خلطة أخرى. ويتم تحضيرها بخلط كميات متساوية من البيت موس و الفيرموكيوليت ويضاف إلى المخلوط مادة مقاومة للأمراض ويضاف الماء إلى المخلوط حتى يصير ذو قوام خاص يمكن إختبارة بأخذ كمية من البيئة في قبضة اليد والضغط عليها بقوة فإذا ظهر آثار البلى بين أصابع اليد فهذا يعني ان البيئة ذات قوام مناسب وبعد ذلك يتم ضبط رقم الحموضة على رقم ٧ وذلك باستخدام مادة كربونات الكالسيوم (بوردة البلاط) كما يضاف إلى المخلوط بعض العناصر الغذائية. ثم تغطى الخلطة بعد ذلك بغطاء من البلاستيك وتترك يوم كامل على الأقل يرفع بعدها الغطاء البلاستيك وتعبأ الصواني بهذه البيئة ثم تزرع البذور، هذا ويمكن استخدام خليط من البيئات الأخرى في إنتاج الشتلات.



تعبئة صواني الشتل بالبيئة



زراعة البذور بصواني الشتل بالطريقة اليدوية والميكانيكية

عملية الكمر والتفريد:

وبعد زراعة كل الصواني، ترص فوق بعضها (٦-٨ صواني) وتغطى بالبلاستيك وذلك بغرض رفع درجة الحرارة والمساعدة على سرعة إنبات البذور على أن يكشف على الصواني يومياً وتروى عند الحاجة وتسمى هذه العملية بعملية الكمر. وعند اكتمال نسبة الإنبات تفرد الصواني على أرضية المشتل أو تعلق بأي وسيلة على جوانب الحوائط وفي أذوار داخل المشتل.



عملية الكمر للصواني



عملية تفريد الصواني

الري والتسميد الورقي:

يتم ري الشتلات باستخدام الرشاشات اليدوية أو موتور الرش ويجب مراعاة انتظام الرش على الشتلات، يتم معرفة مدي حاجة الشتلات للرى بملاحظة سطح البيئة ودرجة جفافها وكذلك بلمس البيئة بين الاصابع. ويتم الرش بالسماذ الورقي عند ظهور أول ورقة حقيقية كاملة و بالمعدلات الموصى بها ويعاد ذلك مرة اخرى بعد ١٠-١٥ يوم اذا لزم ذلك. بعد وصول الشتلة إلى الحجم المناسب تنقل هذه الشتلات مباشرة إلى الحقل.



وفيما يلي الفترة المستغرقة من زراعة البذرة إلى وصول الشتلة إلى الحجم المناسب لبعض محاصيل الخضر:

عدد الأسابيع	أسم المحصول	عدد الأسابيع	أسم المحصول
٧ - ٥	الخس	٧ - ٦	الخرشوف
٤ - ٣	الكنتلوب	٧ - ٥	البروكلي
١٢ - ١٠	البصل	٧ - ٥	الكرنب
٨ - ٦	الفلفل	٧ - ٥	القنبيط
٤ - ٣	كوسة صيفي	١٢ - ١٠	الكرفس
٧ - ٥	الطماطم	٤ - ٣	الخيار
٤ - ٣	البطيخ	٨ - ٦	الباذنجان

ثالثاً: إنتاج الشتلات في أوعية الزراعة:

هناك العديد من أنواع الأوعية (الحاويات) التي يمكن ان تستخدم في إنتاج الشتلات. وتختلف هذه الأوعية فيما بينها من حيث نوع المادة المصنوعة منها، الحجم ، طريقة الزراعة فيها. هذا ولا يجب إغفال ان تكون هذه الانية لها القدرة علي صرف الماء الزائد. ويتم نقل الشتلات كاملة بجذورها مع البيئة المخلوط بالتربة وبالتالي تزداد فرصة عملية الشتل بدرجة أكبر بكثير مما في حالة تقطيع الشتلات من تربة مشاتل الحقل.

شروط الأوعية النباتية الجيدة:

١. ان تكون مصنوعة من مادة قوية ولها قدرة عالية علي التحمل.
٢. ان تكون المادة المصنوعة منها غير قابلة للصدأ.
٣. يمكن تخزينها بعد استخدامها في مكان صغير.
٤. ان تكون من مادة خفيفة في الوزن.
٥. ان تكون رخيصة الثمن.
٦. لا تتأثر بدرجات الحرارة الخارجية سواء المرتفعة منها او المنخفضة.

أنواع الأوعية:

١. صناديق الإنبات: وتصنع إما من الخشب او البلاستيك وعادة ما تستعمل بكثرة في انبات البذور والعقل. وتختلف الصناديق في مقاساتها. وعادة ما يكون عمق هذه الصناديق من ٤ إلي ٦ بوصة. وأحيانا تصنع هذه الصناديق من الحديد المجلفن وهذه تعيش فترة طويلة جداً، كما يمكن استخدام الصناديق البلاستكية.



٢. الأصص: و تتعدد الانواع التي يصنع منها تلك الاصص. و يمكن ان تكون هذه الاصص فخارية و هي كثيرة الاستعمال ولكنها غير مثالية و هي مسامية وتفقد مياه الري بسهولة وثقيلة وسهلة الكسر ولكنها رخيصة الثمن.




أما النوع الآخر فهو الأصص البلاستيكية وهي خفيفة الوزن ذات احجام مختلفة يسهل تنظيفها لأنها ناعمة الملمس ومن عيوبها عدم القدرة على التهوية المناسبة وصعوبة الصرف وهناك نوع من الأواني البلاستيكية ذات وحدات متصلة يختلف حجمها باختلاف الغرض وتحتوى على عيون تتراوح بين ٢٠ - ٦٠، تملئ بالبيت موس وتغرس فيها العقل أو تزرع فيها البذور.



٣. أواني البيت المضغوط: وعادة ما تكون صغيرة الحجم يتراوح حجمها من ٢ - ٤ بوصة تصنع من البيت حيث يتم ضغط الألياف لتأخذ شكل الأصص أو العيون المتصلة ثم يتم ملئها ببيئة الزراعة تتم زراعة البذور أو العقل ثم بعد الأنبات أو تجذير العقل يتم فصل العيون وتزرع فى المكان المستديم دون نزع النبات ليتحلل البيت فى التربة فيما بعد فى المكان المستديم للزراعة وتصبح احد مصادر إمداد النبات بالمواد الغذائية.



٤. مكعبات البيت المضغوط: أصبح شائع الاستعمال فى المشاتل التجارية يتميز بأنه مسامى خفيف الوزن سهل التداول سهل صرف الماء الزائد منه عادة يجهز بالمشتل باستخدام آلة خاصة كما بالشكل.



٥. أقراص جيفي-٧: وهي خليط من البيت موس والاسفانجيم موضوعة داخل شبكة رقيقة ومرنة ويبلغ سمك القرص ١ سم وقطره ٤,٥ سم ويوجد ثقب في منتصف الجهة العلوية للقرص تزرع به بذرة واحدة. هذا و تعتبر العناصر الغذائية اللازمة لنمو الشتلة من اهم مكونات هذه الاقراص. وعندما تنتشر هذه الأقراص بالماء فانها تزداد في الحجم. وتنم زراعة الشتلة مباشرة في الحقل المستديم وهي داخل هذه الاقراص.



عملية الأقلمة:

عملية الأقلمة هي أي عملية تتم علي الشتلات قبل نقلها من المشتل و التي من شأنها زيادة قدرة أنسجة الشتلة بحيث تصبح أكثر قدرة علي تحمل الظروف الصعبة التي تتعرض لها بعد النقل. وتجرى عملية الأقلمة قبل نقل الشتلات بـ ١٠ - ١٥ يوم. ويجب أن تتم عملية الأقلمة بشكل تدريجي و ليس بشكل مفاجئ حيث ان ذلك عادة ما يؤدي الى الموت. هذا وتعتمد الطريقة المستخدمة في الأقلمة على تعريض

الشتلات لظروف بيئية تؤدي الى إنخفاض معدل النمو الخضري وزياده مخزون الشتلات من المواد الكربوهيدراتيه.



وتتم عملية الأقلمة بالطرق التالية:

١. تقليل كميات مياه الري المضافة علي ان يتم ذلك بشكل تدريجي مع اطالة الفترة بين الريات ولكن دون ان تجف التربة.
٢. تقليل معدل إضافة المعدلات السمادية.
٣. معاملة البذور قبل زراعتها بمعدل مرتفع او منخفض من درجات الحرارة.
٤. نقع البذور في الماء وتجفيفها عدة مرات قبل الزراعة كما هو متبع في زراعة البصل.
٥. استخدام الرش بمواد تقلل من معدل النتح قبل تقليب الشتلات من المشتل.

تأثير عملية الأقلمة على شتلات محاصيل الخضر:

كنتاج لعملية الأقلمة تحدث العديد من التغيرات المورفولوجية والفسولوجية علي الشتلات و يمكن تلخيص أهم هذه التغيرات فيما يلي:

١. يقل المعدل العام لنمو الشتلة مقارنة بالفترة قبيل إجراء عملية الأقلمة.
٢. زيادة ملحوظة في سمك كل من طبقة الكيوتيكل والطبقة الشمعية (علي حسب نوع النبات).
٣. ارتفاع كمية المادة الغروية في النبات.
٤. ظهور اللون القرمزي على السيقان والأوراق.
٥. ارتفاع نسبة المادة الجافة إلي الوزن الطازج.
٦. زيادة محتوى الشتلة من المواد السكرية.
٧. انخفاض معدل النتح و التنفس.

ومن هنا فإن الناتج النهائي لعملية الأقلمة هو العمل علي تقليل معدل نمو الشتلة و بالتالي إنخفاض معدل التنفس و النتح مما يجعلها اكثر قدرة علي تحمل الظروف الصعبة في بداية مرحلة الشتل (صدمة الشتل).

المواصفات الواجب توافرها في شتلات الخضر:

١. أن تكون الشتلات قوية النمو ونموها متجانس.
٢. أن تكون الشتلات ذات طول مناسب و يكون الساق قوي غير عصيري وغير متخشب.
٣. أن تكون الشتلات ذات اوراق نضرة و جذر قوي متشعب.
٤. أن تكون الشتلات خالية من الامراض والاصابات الحشرية.

وهنا يمكن التأكيد علي أنه كلما كان نسبة المجموع الخضري الى المجموع الجذري أقل كلما كانت الشتلات ذات جودة عالية وتستطيع أن تنمو بصورة أفضل بعد الشتل. ومن المفضل استبعاد الشتلات الضعيفة أو زائدة الطول والرهيفة والمتقزمة. حيث ان جميع ما سبق ذكره يساهم و بشدة في نجاح الشتلة عند الزراعة في الارض المستديمة.



شكل شتلة الخضر

العوامل التي تؤدي الى نجاح الشتلات بالمشتل وبعد الشتل:

١. أن يكون المشتل ذو موقع جيد ونوعية تربة جيدة.
٢. مراعاة شراء البذور من مصادر ذات ثقة.
٣. سلامة البذور وخلوها من الاصابات المرضية والحشرية.
٤. أن تكون البذور معاملة بأحد المبيدات الفطرية.
٥. العناية الجيدة بعمليات الخدمة في المشتل.
٦. انتخاب افضل أنواع الشتلات من ناحية النمو والتجانس.
٧. الحرص التام علي إجراء عملية الأقلمة و العناية بالنباتات اثناء اجراء هذه العملية.
٨. غمس الشتلات في بعض المحاليل المطهرة قبل زراعتها في الحقل.